



SEJA BEM-VINDO À 39ª

CEMPI NEWS

Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica

O QUE É PAV?

A PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) É UMA DAS PRINCIPAIS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) EM PACIENTES CRÍTICOS, OCORRE EM PACIENTES SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS DIAS CONSECUTIVOS E ESTÁ ASSOCIADA AO AUMENTO DA MORTALIDADE, DO TEMPO DE INTERNAÇÃO, DOS CUSTOS HOSPITALARES E DO USO DE ANTIMICROBIANOS.

A BOA NOTÍCIA É QUE GRANDE PARTE DOS CASOS PODE SER EVITADA COM MEDIDAS SIMPLES, QUANDO EXECUTADAS DE FORMA SISTEMÁTICA E MONITORADAS CONTINUAMENTE.



VOCÊ SABIA?

UM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA ESTÁ EXPOSTO DIARIAMENTE A DIVERSOS PROCEDIMENTOS E MANIPULAÇÕES ASSISTENCIAIS. CADA CONTATO COM O PACIENTE REPRESENTA UMA OPORTUNIDADE PARA PREVENIR INFECÇÕES OU AUMENTAR O RISCO DE SUA OCORRÊNCIA. POR ISSO, A ADEÇÃO RIGOROSA E DIÁRIA AO BUNDLE DE PREVENÇÃO DA PAV É ESSENCIAL PARA GARANTIR UMA ASSISTÊNCIA SEGURA E REDUZIR A OCORRÊNCIA DESSA INFECÇÃO.

O BUNDLE DE PREVENÇÃO DA PAV

O bundle de prevenção da PAV reúne práticas baseadas em evidências que, quando aplicadas de forma conjunta, padronizada e monitoradas diariamente, contribuem para reduzir significativamente a ocorrência da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica.



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS --> HIGIENIZAR AS MÃOS NOS CINCO MOMENTOS PRECONIZADOS PELA OMS.



CABECEIRA ELEVADA 30° A 45° --> MANTER A CABECEIRA ENTRE , SALVO CONTRAINDICAÇÃO CLÍNICA.



HIGIENE ORAL --> REALIZAR HIGIENE ORAL PELO MENOS DUAS VEZES AO DIA E SEMPRE QUE NECESSÁRIO, AVALIANDO A NECESSIDADE DE ANTISSEPTICO ORAL DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO CLÍNICA E ODONTOLÓGICA.



DESPERTAR DIÁRIO E REDUÇÃO DA SEDAÇÃO --> AVALIAR DIARIAMENTE A REDUÇÃO DA SEDAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE DESPERTAR DIÁRIO.



AVALIAÇÃO PARA EXTUBAÇÃO --> AVALIAR DIARIAMENTE A POSSIBILIDADE DE RETIRADA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA.



ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO SUBGLÓTICA --> REALIZAR QUANDO INDICADA COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO, UTILIZANDO TÉCNICA ADEQUADA E SEGURA.




CONTROLE DA PRESSÃO DO CUFF --> MONITORAR E MANTER A PRESSÃO DO CUFF ENTRE 25 A 30 CM H2O OU 20 A 22 MMHG



CUIDADOS COM O CIRCUITO DO VENTILADOR --> TROCAR O CIRCUITO RESPIRATÓRIO APENAS QUANDO HOUVER INDICAÇÃO (SUJIDADE VISÍVEL, MAU FUNCIONAMENTO OU CONTAMINAÇÃO) E MONITORAR O ACÚMULO DE CONDENSADO, EVITANDO SEU RETORNO PARA O PACIENTE.

O QUE DEVE SER MONITORADO?

- DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DA PAV
- TAXA DE UTILIZAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA
- ADESÃO AO CHECKLIST DIÁRIO
- ADESÃO AO BUNDLE



MONITORAR É ESSENCIAL PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MELHORIA E AVALIAR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS.

CEMPI RECOMENDA

NÃO BASTA TER PROTOCOLO! É NECESSÁRIO:

1. CAPACITAR CONTINUAMENTE AS EQUIPES;
2. UTILIZAR CHECKLISTS DIARIAMENTE;
3. MONITORAR INDICADORES;
4. DIVULGAR OS RESULTADOS PARA OS PROFISSIONAIS;
5. DISCUTIR OPORTUNIDADES DE MELHORIA;
6. FORTALECER A CULTURA DE SEGURANÇA.



Bundles salvam vidas apenas quando são executados de forma completa, consistente e todos os dias!

FIQUE ATENTO!

ERROS FREQUENTES OBSERVADOS NAS UTIS

- ✗ CABECEIRA ABAIXO DE 30°
- ✗ HIGIENE ORAL SEM REGISTRO
- ✗ SEDAÇÃO SEM REAVALIAÇÃO DIÁRIA
- ✗ VENTILAÇÃO MECÂNICA PROLONGADA SEM DISCUSSÃO DA EXTUBAÇÃO
- ✗ FALHAS NA HIGIENE DAS MÃOS
- ✗ CHECKLISTS INCOMPLETOS



A prevenção da PAV é responsabilidade de todos. Cada cuidado realizado corretamente representa uma oportunidade de evitar uma infecção, reduzir complicações e oferecer uma assistência mais segura e de maior qualidade aos pacientes.

TEM ALGUMA DÚVIDA?
FALE COM A GENTE: 3664-7314// 3665-4503/ 4319/ 4523
MANDE E-MAIL: CEMPI@SAUDE.SC.GOV.BR
ATÉ BREVE....

EQUIPE CEMPI